

OCD1, OCD2 : driver installation



Version 1.00

Version 1.01

2015-08-21.Fri

2015-09-04.Fri

MDS Team

OCD1, OCD2

Driver re-recognition - Windows 10



Version 1.00


2015-08-21.Fri

MDS Team

- Window 7 또는 8.x를 사용하다가 Windows 10으로 upgrade하였다면, OCD driver를 새로 인식시켜야 합니다.
- If you were upgrade windows 10 from window 7 or 8.x, you have to re-recognize OCD driver.
- 如果你是升级Windows10,从窗口7或8.x中,你必须重新认识OCD驱动程序。

OCD driver re-recognition

- Start menu에 mouse를 위치하고, 오른쪽 button을 click하면 menu가 나타납니다.
장치 관리자를 선택합니다.
- Position the mouse on the Start menu, click the right button to display the menu.
Select Device Manager.
- 将鼠标在开始菜单上，单击右边的按钮显示菜单。
选择设备管理器。



OCD driver re-recognition

- 장치 관리자의 Unknown device를 선택하고 mouse의 오른쪽 button을 click합니다.
드라이버 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.
컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기를 선택합니다.
Path는 아래와 같이 입력합니다.
64bit의 경우 C:\Program Files (x86)\ABOV Semiconductor\OCD2_debugger64
32bit의 경우 C:\Program Files\ABOV Semiconductor\OCD2_debugger32
- Select the Unknown device in Device Manager and click the right button of the mouse.
Choose Update Driver Software.
Choose Browse my computer for driver software.
Select Path as shown below.
For 64bit C:\Program Files (x86)\ABOV Semiconductor\OCD2_debugger64
For 32bit C:\Program Files\ABOV Semiconductor\OCD2_debugger32
- 选择设备管理器中的未知设备，然后单击鼠标右键。
选择更新驱动程序软件。
选择浏览计算机以查找驱动程序软件。
选择路径，如下图所示。
对于64位 C:\Program Files (x86)\ABOV Semiconductor\OCD2_debugger64
对于32位 C:\Program Files\ABOV Semiconductor\OCD2_debugger32

OCD1, OCD2

Driver installation - Windows 10






MDS Team

2015-09-04.Fri

- Window 10에 OCD driver를 설치하는 방법입니다.
- The OCD driver on how to install a Window 10.
- 关于如何安装一个窗口10中的OCD驱动程序。




Windows 10에서의 설치 방법

- 1. 전원 icon을 click한 다음, shift key를 누른 채로 “다시 시작”을 click합니다.
- 2. 문제 해결, -> 고급 옵션에서 시작 설정을 선택하고, “다시 시작”을 누릅니다.
- 3. 옵션을 선택할 수 있는 시작 설정 화면이 나타납니다.
“7) 드라이버 서명 적용 안함”을 선택하기 위해 숫자키 “7”을 누릅니다.
- 4. 옵션을 선택한 후 재부팅이 시작됩니다.
- 5. 부팅 후, 자사 homepage의 OCD 설치 manual의 설치 방법을 참고하여 설치합니다.
- 6. <http://www.abov.co.kr/en/index.php?Depth1=5&Depth2=2&Depth3=2>






How to install on Windows 10

- 1. From Hold the Shift key down while you press the Power icon and select **Restart**.
 - 2. Once you are within the Windows Recovery Environment, select **Troubleshoot**, then **Advanced options**, then **Startup Settings**, and **Restart**.
 - 3. Setting the start screen appears where you can select an option. Press the "**7**) **Do not apply to driver signing**" the number keys to select "7".
 - 4. Choose an option, then reboot starts.
 - 5. After booting, the installation refer to the installation instructions in the installation manual OCD of its homepage.
- <http://www.abov.co.kr/en/index.php?Depth1=5&Depth2=2&Depth3=2>



如何安装在Windows10的

- 1. 从按住Shift键的同时按下电源图标，然后选择重新启动。
- 2. 一旦你在Windows恢复环境中，选择疑难解答，然后高级选项，然后启动设置，并重新启动。
- 3. 设置启动画面出现在这里，你可以选择一个选项。
按“7）不适用于驱动程序签名”的数字键选择“7”。
- 4. 选择一个选项，然后重新开机启动。
- 5. 引导后，安装是指在其主页的安装手册OCD的安装说明。
- 6. <http://www.abov.co.kr/chn/index.php?Depth1=5&Depth2=2&Depth3=2>



OCD1, OCD2

Driver installation - Windows 8.x



MDS Team

2015-08-21.Fri

- Window 8.x에 OCD driver를 설치하는 방법입니다.
- The OCD driver on how to install a Window 8.x.
- 关于如何安装一个窗口8.x中的OCD驱动程序。

- 1. Windows키 + R을 눌러 실행창을 표시합니다.
- 2. 실행창에서 "Shutdown.exe /R /O /F /T 00"을 입력 후 확인 버튼을 누릅니다.
- 3. PC가 다시 시작되고 옵션 선택 화면이 나타납니다.
"문제 해결" -> "고급 옵션" -> "시작 설정"을 순서대로 선택합니다.
- 4. 시작 설정까지 선택한 후 화면 하단의 "다시 시작" 버튼을 누릅니다.
- 5. 옵션을 선택할 수 있는 시작 설정 화면이 나타납니다.
"7) 드라이버 서명 적용 안함"을 선택하기 위해 숫자키 "7"을 누릅니다.
- 6. 옵션을 선택한 후 재부팅이 시작됩니다.
- 7. 부팅 후, 자사 homepage의 OCD 설치 manual의 설치 방법을 참고하여 설치합니다.
- <http://www.abov.co.kr/en/index.php?Depth1=5&Depth2=2&Depth3=2>

How to install on Windows 8.x

- 1. Press the Windows key + R to display the Run window.
- 2. After entering the "Shutdown.exe / R / O / F / T 00" On the Run window, click the OK button.
- 3. PC restarts and Options screen appears.
"Troubleshooting" -> "Advanced Options" -> Select the order of "Start Setting".
- 4. Select to start, and then press the "Restart" button at the bottom of the screen.
- 5. Setting the start screen appears where you can select an option.
Press the "7) Do not apply to driver signing" the number keys to select "7".
- 6. Choose an option, then reboot starts.
- 7. After booting, the installation refer to the installation instructions in the installation manual OCD of its homepage.
- <http://www.abov.co.kr/en/index.php?Depth1=5&Depth2=2&Depth3=2>

如何安装在Windows8.x的

- 1. 按Windows键+ R显示运行窗口。
- 2. 输入“Shutdown.exe/ R / O/ F / T00”在运行窗口后，单击确定按钮。
- 3. 出现电脑重新启动，并选择屏幕。
“故障排除” ->“高级选项” ->选择“开始设置”的顺序。
- 4. 选择开始，然后在屏幕底部按下“重启”按钮。
- 5. 设置启动画面出现在这里，你可以选择一个选项。
按“7) 不适用于驱动程序签名”的数字键选择“7”。
- 6. 选择一个选项，然后重新开机启动。
- 7. 引导后，安装是指在其主页的安装手册OCD的安装说明。
- <http://www.abov.co.kr/chn/index.php?Depth1=5&Depth2=2&Depth3=2>